

## **vIP-FileTransfer** 大容量ファイル転送サービス

クライアントソフトウェアのインストールガイド

## 目次

<b>1</b>	<b>vIP-FileTransfer サービス</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ソフトウェアのダウンロード</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>VFT のインストール</b> .....	<b>5</b>
3.1	追加インストールプロセス .....	8
<b>4</b>	<b>VFT のアンインストール</b> .....	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>システム要求</b> .....	<b>13</b>


## 1 vIP-FileTransfer サービス

大容量ファイル転送サービスを使用するには、クライアントソフトウェア—vIP-FileTransfer (VFT)のインストールが必要である。


## 2 ソフトウェアのダウンロード

クライアントソフトウェアをダウンロードする手順：<http://vipft.ntt.com.hk>にアクセスする。


下記のボタンを押す。



「保存」 ボタンを押す。




保存するファイルのディレクトリを選択し、「保存」 ボタンを押す。



### 3 VFT のインストール

“VFT\_v2.1a.zip”を専用フォルダに転送する。

専用フォルダで、“VFT\_v2.1a”に転換してから、“setup.bat”をダブルクリックしてインストールを実行する。



利用規約を読む。

[YES]を押してインストールする。

利用規約に同意できない場合、[NO]を押して、インストールを中止する。


①において、デフォルトのインストールフォルダは“C:\Program Files\VFT”である。  
[ブラウズ]を押して、デフォルトの状態を変更することができる。  
インストールのデフォルトフォルダがすでに変更されている場合、3.1 セクションの追加インストールプロセスを参照する。

②において、クライアントソフトウェアの言語（英語、日本語、簡体、繁体中国語）を選択する。


③において、[Yes]を選択し、デスクトップのショートカットを作成する。[No]を選択し、デスクトップのショートカットの作成をキャンセルする。

[インストール]を押して、次へ進む。


[キャンセル]を押してインストールを中止する。[戻る]を押して、利用規約のページに戻る。




[Yes]を押してインストールを起動する。ユーザーのシステム条件により、一定のインストール時間が必要である。




[Yes]を押して情報をレジストリに追加する。



[OK]を押して次へ進む。




[OK]を押してインストール完了。



### 3.1 追加インストールプロセス


このプロセスはデフォルトインストール先フォルダを変更したユーザーのみに適用します。

例：デフォルトインストール先フォルダは“C:\VFT\_Test”に変更されている。




インストールが完了した後、“VFT\_v2.1a.zip”から提出されたフォルダ（つまり：“C:\...\VFT\_v2.1a”）に転換してください。

“ca.cer”を右クリックして、「コピー」を押す。




インストールされたフォルダに転換して、“C:\...\cert\ca”にアクセスする。（この例の場合には、“C:\VFT\_Test\cert\ca”に転換する）。

空欄で、右クリックして [貼り付け] を押す。




[Yes]を押して、ファイルを置き換えて、追加プロセスのインストールが完了。



#### 4 VFT のアンインストール


“C:\Program Files\VFT\bin”または、VFT がインストールされたディレクトリにアクセスして“bin”フォルダに転換してください。

[uninstaller.bat]をダブルクリックして、アンインストールを実行する。




[OK]を押して VFT のアンインストールを確認する。

[キャンセル]を押してアンインストールをキャンセルする。



[OK]を押してアンインストール完了。



## 5 システム要求

<b>OS</b>	Windows XP Professional SP2 Windows XP Home SP2 Windows 2000 Professional SP4
-----------	---

推奨ソフトウェア

\* Java VM (JRE 1.4.2\_11)はクライアントのソフトウェアとともに自動的にインストールされる。

<b>CPU</b>	Pentium3 1GHz 或いは以上
<b>メモリ</b>	256mb 或いは以上

推奨ハードウェア